

MENU 56 사용 설명서

점주님용 · 처음 하시는 분도 그대로 따라 하면 됩니다

휴대폰 1대로 메뉴를 세팅하기 전에, 이 설명서를 인쇄해 옆에 놓고 하시면 편리합니다.

휴대폰이나 PC에 익숙하지 않으신 분은 잘 아시는 분(가족·직원·담당 대리점 등)과 함께 하 시기를 권합니다.

가게 관리 화면	menu56.com/admin
우리 가게 주소	menu56.com/ _____
비밀번호 (숫자 4자리)	(남이 보지 않게 보관하세요)
등록한 이메일	_____

목차

1. 시작하기 전에
2. 처음 가입하기 (약 15분)
3. 로그인하기 (다음부터)
4. 메뉴 넣기
5. 가게 정보 넣기
6. QR 코드와 종이 메뉴
7. 손님 화면은 이렇게 보입니다
8. 곤란할 때

0. 시작하기 전에

가입은 약 15분 걸립니다. 아래 4가지를 옆에 준비해 두세요.

-  휴대폰(스마트폰) — PC나 태블릿으로도 됩니다
-  이메일 주소 — 평소 쓰는 것(Gmail 등)
-  지금 쓰는 메뉴판 — 가격을 보며 넣습니다
-  비밀번호로 쓸 숫자 4자리 — 1234·0000 같은 쉬운 번호는 쓸 수 없습니다

「인터넷을 보는 앱」이란?

홈페이지를 열 때 쓰는 앱을 「브라우저」라고 합니다. 휴대폰마다 처음부터 하나씩 들어 있습니다.

아이폰(iPhone)	Safari(사파리) — 홈 화면 아래쪽에 있는 파란 나침반 모양의 앱
안드로이드(갤럭시·AQUOS·Xperia 등)	Chrome(크롬) — 빨강·노랑·초록 동그라미 모양의 앱. 「Google」 폴더 안에 있을 때도 있습니다
PC	Chrome(크롬)·Edge(엣지)·Safari 중 평소 인터넷을 볼 때 쓰는 것

 잘 모르겠으면 아래 「가장 쉬운 방법」(QR 찍기)으로 하세요. 앱을 찾을 필요가 없습니다.

가장 쉬운 방법 — 이 QR을 휴대폰 카메라로 찍기

- 1 휴대폰의 **카메라** 앱을 엽니다(사진 찍을 때 쓰는 앱).
- 2 오른쪽 QR 코드를 화면 가운데에 비춥니다. 찍는 버튼은 누르지 않아도 됩니다.
- 3 화면에 **노란 글씨나 「menu56.com」** 이 뜨면 그것을 누릅니다.
- 4 MENU 56 가입 화면이 열립니다. 다음 쪽으로 넘어가세요.



menu56.com/admin/#signup

QR이 잘 안 읽힐 때 — 광고 없는 추천 방법

- 1 휴대폰에 원래 있는 카메라로 충분합니다. 아이폰은 모두, 안드로이드도 대부분 카메라를 QR에 비추기만 하면 됩니다. 따로 앱을 받을 필요가 없습니다.
- 2 안드로이드 13 이상: 화면 맨 위에서 아래로 두 번 쓸어내리면 나오는 버튼 중 「QR 코드 스캔」을 누릅니다.
- 3 그래도 안 되면 Google이 만든 무료 앱 「Google 렌즈」를 받으세요. 광고가 없습니다. → [Google Play에서 받기](#) (오른쪽 QR은 옆 사람 휴대폰으로 찍어 열어도 됩니다)



Google 렌즈 (Google Play)

⚠ Google Play에서 「QR 리더」로 검색해 나오는 이름 모를 앱은 광고가 많고, 엉뚱한 페이지로 보내는 경우도 있어 권하지 않습니다.

주소를 직접 넣는 방법



menu56.com/admin |

- 1 사파리나 크롬을 엽니다.
- 2 화면 맨 위(아이폰은 맨 아래일 수도 있음)의 주소 칸을 한 번 누릅니다.
- 3 키보드가 나오면 **menu56.com/admin** 을 그대로 칩니다. 영어 키보드(ABC)로 바꿔 주세요.
- 4 키보드의 이동(또는 「Go」 「↵」)을 누릅니다.

⚠ LINE이나 카카오톡으로 받은 링크를 그 안에서 열면 버튼이 잘 안 눌릴 수 있습니다. 화면 위에 노란 안내가 나오면 「다른 브라우저에서 열기」를 누르세요.

1. 처음 가입하기 (약 15분)

화면이 하나씩 물어보는 대로 답하면 됩니다. 각 화면 아래의 **다음 →** 를 누르면 다음으로, **← 이전** 를 누르면 앞으로 돌아갑니다. 중간에 멈춰도 **입력 내용 저장** 를 누르면 나중에 이어서 할 수 있습니다.

가입 화면 열기

위쪽의 두 칸 중 오른쪽 **새 가게 가입** 를 누릅니다. (왼쪽 가게 로그인 은 가입이 끝난 뒤에 씁니다)

시작 화면

가입 순서와 준비물이 나옵니다. 읽어 보시고 맨 아래 **시작하기** 을 누릅니다.

① 안내 언어

이 설명을 어떤 말로 볼지 고릅니다. **한국어** 를 누르면 바로 다음 화면으로 넘어갑니다. 다른 말이 편하면 아래 칸에서 고르세요.

② 가게 기본 정보

가게가 있는 나라(일본), **가게 메뉴의 기본 언어**(보통 일본어), **취급 요리**(파는 요리 — 여러 개 눌러도 됩니다)를 고르고 다음 → 를 누릅니다. 빨간 * 칸은 꼭 골라야 합니다.

③ 등록하는 기기

지금 쓰고 있는 기기를 누릅니다. 휴대폰이면 **휴대폰**. 누르면 바로 다음으로 넘어갑니다.

④ 업종


우리 가게에 맞는 것을 누릅니다(초록색으로 바뀜). 여러 개 골라도 되고, 고르지 않아도 됩니다. 이것에 맞춰 메뉴 목록이 먼저 보입니다.

⑤ 가게 이름

간판에 쓰인 이름을 그대로 넣습니다. 한국어·일본어·영어 이름은 나중에 「가게 정보」에서 따로 넣을 수 있습니다.


⑥ 가게 주소(인터넷 주소)

손님 메뉴의 주소 끝부분입니다. **영어 소문자와 숫자**로 3~30자. 예: 가게 이름이 「호시노야」라면 **hoshinoya**. 초록 글씨로 「쓸 수 있는 주소입니다」가 나오면 OK. 이 주소는 로그인할 때도 쓰니 1쪽 메모 칸에 적어 두세요.




⑦ 사장님·직원 모국어

가게 관리 화면을 어떤 말로 쓸지 고릅니다. 누르면 바로 다음으로 넘어 갑니다. 네팔어·미얀마어도 나중에 화면 위 언어 칸에서 바꿀 수 있습니다.



⑧ 연락처

이메일과 휴대폰 번호를 넣습니다. 이메일 칸을 누르면 휴대폰에 저장된 주소가 아래에 떠서 누르기만 하면 됩니다. 비밀번호를 잊었을 때 이 이메일로 다시 정합니다.



⑨ 비밀번호 정하기

숫자 4자리를 두 번 넣습니다. 1234·0000·1111 같은 쉬운 번호는 쓸 수 없습니다. 1쪽 메모 칸에 적어 두고, 남이 보지 않게 보관하세요.

56 MENU 56

한국어

가게 만들기 — 첫 달 무료

10 / 10

입력한 내용을 확인해 주세요

💡

내용이 맞는지 확인하고, 틀린 곳은 「고치기」를 누르세요. 「등록하기」를 누르면 가게가 바로 만들어지고 메뉴를 넣는 화면으로 넘어갑니다. 첫 달은 무료입니다.

가게가 있는 나라

일본

고치기

가게 메뉴의 기본 언어

日本語

고치기

취급 요리 (여러 개 선택 가능)

일식

고치기

⑩ 확인하고 등록

넣은 내용이 한눈에 나옵니다. 틀린 곳은 오른쪽 **고치기**. 대리점에서 받은 **소개 코드**가 있으면 넣습니다. 맨 아래 약관 동의에 체크하고 **등록하기**를 누르면 끝!

💡 가입하면 첫 1개월은 무료입니다. 사무 수수료 ¥3,000은 가입할 때 한 번 내고, 계속 이용하시면 다음 이용료에서 빼 드립니다.

MENU 56 사용 설명서 (점주용) · 2026-10

8 / 15

2. 로그인하기 (다음부터)

로그인

menu56.com/admin 을 열고 왼쪽 **가게 로그인** 칸에 ① **가게 주소** (예: hoshinoya — 영어 키보드로) ② **비밀번호 숫자 4자리**를 넣고 아래 초록 버튼을 누릅니다.

💡 로그인하면 휴대폰 아래에 「➡️ 홈 화면에 앱 아이콘」 안내가 나옵니다. 눌러 두면 다음부터 휴대폰 화면의 아이콘 하나로 바로 열립니다(주소를 칠 필요 없음).

⚠️ 한 가게는 한 기기에서만 로그인됩니다. 다른 휴대폰이나 PC에서 로그인하면 먼저 쓰던 기기는 자동으로 로그아웃되고, 등록된 이메일로 알림이 갑니다. 본인이 아니면 바로 비밀번호를 바꾸세요.

화면 위쪽의 탭(누르면 화면이 바뀝니다)

메뉴	파는 음식 넣기·가격 바꾸기·품질·숨기기 (가장 많이 씀)
가게 정보	영업시간·쉬는 날·전화·주소·인사말·무료 서비스·결제 방법·포장 가격·스탬프 카드
종이 메뉴	테이블용 A4 메뉴(PDF), 가리키기 대화 시트, 외국인 손님 응대 안내
요금·결제	이용 기간, 입금 계좌, 영수증, 포인트·소개 링크
수정 기록	누가 언제 무엇을 바꿨는지
설정	작업자 이름, 비밀번호 바꾸기, 로그아웃

3. 메뉴 넣기

처음 화면

메뉴가 하나도 없을 때의 화면입니다. 메뉴를 넣는 방법은 3가지입니다. 가장 쉬운 것은 **목록에서 고르기**입니다.



목록에서 고르기

사진·21개 언어 이름·알레르기가 다 들어 있는 요리 2,000가지 이상입니다. 위의 칩(나라·분류)을 누르거나 맨 위 칸에 이름을 쳐서 찾고, 요리 옆 **가격 칸**에 값을 넣은 뒤 **+추가**를 누르면 우리 가게 메뉴에 들어갑니다. 다 고르면 오른쪽 위 **닫기**.



들어간 메뉴 고치기

들어간 메뉴마다 아래에 버튼이 있습니다. **가격 칸**: 숫자를 고치고 빈 곳을 누르면 자동 저장. **품질**: 재료가 떨어졌을 때(다시 누르면 풀림). **숨기기**: 계절 메뉴를 잠시 내릴 때. **▲▼**: 순서 바꾸기. **삭제**: 완전히 지우기.



 **메뉴판 사진 보내기 (무료)** — 메뉴 넣기가 어렵다면 지금 쓰는 메뉴판을 밝은 곳에서 똑바로 찍어 보내 주세요. 요리 수와 상관없이 무료로 메뉴를 만들어 드립니다. 다 만들어지면 가격이 맞는지만 확인하세요.

+ 직접 만들기 — 목록에 없는 우리 가게만의 메뉴. 이름은 아는 언어 칸만 채우면 다른 언어는 자동으로 번역됩니다. 사진은 가게에서 직접 찍은 것만 올려 주세요.

 찌개·라멘처럼 「정식/단품」, 고기구이처럼 「세트/고기만 추가」 가격이 다른 메뉴는 가격 칸이 두 개 나옵니다. 가격을 한꺼번에 올릴 때는 메뉴 탭의 「 가격 한꺼번에 바꾸기」를 쓰세요.

4. 가게 정보 넣기

가게 정보 탭

위쪽 **가게 정보** 탭을 누릅니다. 위에서부터 차례로 넣고 각 칸의 **저장**을 누릅니다. 한 언어로 쓰면 손님 언어로 자동 번역됩니다.

영업시간·쉬는 날	런치·디너 시간, 정기 휴일
전화·주소	주소를 넣으면 손님 화면에 지도 버튼이 생깁니다
인사말·가게 소식	예: 「이번 주 일요일 임시 휴업」 — 손님 메뉴 맨 위에 크게
무료 서비스	김치 리필·물 셀프 등 — 눌러서 고르기
결제 방법	현금·카드·PayPay 등. 현금만이면 손님에게 「현금만 가능」 표시
포장 가격	켜 두면 요리마다 포장 가격이 자동으로 나옵니다(소비세가 바뀌는 날 자동 전환)
스탬프 카드	혜택·개수·직원용 비밀번호 4자리를 정합니다. 계산할 때 직원이 손님 휴대폰에 번호를 넣으면 스탬프 1개

구글 지도에 메뉴 주소 걸기 (꼭 해 두세요)


- 가게 관리 화면 위쪽의 「손님 메뉴 주소」 옆 **복사**를 누릅니다.
- 구글 비즈니스 프로필(구글 지도의 우리 가게)에서 「메뉴 링크」 또는 「웹사이트」 칸에 붙여 넣습니다.
- 어려우면 MENU 56이나 담당 대리점에 맡기세요(세팅 대행).

5. QR 코드와 종이 메뉴



QR 코드 출력하기

메뉴 탭 위쪽  **QR 코드·인쇄용 파일** 를 누르면 열립니다. 필요한 모양을 눌러 내려받고 인쇄합니다. **가게 앞 유리문용**(21개 언어 안내 A4), **벽에 붙이는 A4**, **접어서 세우는 A4**(테이블용), **카드 4장**(100엔샵 카드 스탠드용).



종이 메뉴(A4) 만들기


종이 메뉴 탭 → 메뉴판 A·B의 언어 3개씩을 고르고 **PDF 만들기** → 인쇄 화면에서 「PDF로 저장」. 아래에  **가리키기 대화 시트**와  **외국인 손님 응대 안내**도 있습니다.

 인쇄는 편의점(세븐·로손·패밀리마트)의 복사기에서 「PDF 인쇄」로 할 수 있습니다. 오래 쓰려면 라미네이트(코팅)하세요.

6. 손님 화면은 이렇게 보입니다


손님 메뉴

손님이 QR을 찍으면 손님 휴대폰의 언어(21개 언어)로 메뉴가 열립니다. 요리 이름 아래에 일본어·한국어 이름이 함께 나와 직원이 손가락으로 확인할 수 있습니다. 사진·알레르기 아이콘·포장 가격·스탬프 카드도 자동으로 나옵니다.



직원 호출

말이 통하지 않을 때 손님이 왼쪽 아래 빨간 버튼을 누르고 문장을 고르면, 이렇게 큰 일본어 글자로 보여 주고 소리도 냅니다(「물 주세요」 「계산해 주세요」 등 10가지).



💡 손님은 앱을 깔 필요가 없습니다. 카메라로 QR만 찍으면 됩니다. 「menu56.com/demo」를 열면 데모 가게로 미리 체험할 수 있습니다(스탬프 체험 번호 5656).

7. 곤란할 때

비밀번호를 잊었어요	로그인 화면의 「비밀번호를 잊으셨나요?」 → 등록된 이메일로 다시 정하는 메일이 갑니다
5번 틀려서 잠겼어요	10분 뒤에 다시 하세요
버튼이 안 눌려요	LINE·카카오톡 안에서 열었다면 「다른 브라우저에서 열기」. 그래도 안 되면 화면을 새로 고침(아래로 당기기)
손님 화면에 바뀐 가격이 안 보여요	손님 휴대폰에서 화면을 새로 고침하면 바로 나옵니다
메뉴를 잘못 지웠어요	「수정 기록」에서 무엇이 바뀌었는지 확인하고 다시 넣으세요. 어려우면 문의해 주세요
다른 기기에서 갑자기 로그아웃됐어요	한 가게는 한 기기에서만 로그인됩니다. 본인이 아니면 비밀번호를 바꾸세요

문의하기

menu56.com 오른쪽 아래 **상담** 버튼(LINE·카카오톡 등) 또는 「문의하기」 페이지. 담당 대리점이 있으면 대리점에 연락하셔도 됩니다.

매일 체크리스트

- ☐ 재료가 떨어진 메뉴는 「품절」로 바꿨다
- ☐ 품절을 풀었다(다음 날 아침)
- ☐ 오늘의 소식·임시 휴업을 「가게 정보」에 넣었다
- ☐ 가격이 바뀐 메뉴를 고쳤다
- ☐ QR 포스터가 잘 보이는 곳에 붙어 있다